

# Ms9520 Usb Драйвер

Настройка сканера штрих кода Metrologic (HoneyWell) MS9540 Скачайте необходимые файлы: • Драйвер «HSM USB Serial Driver» — • MetrOPOS-драйвер сканера — • Приложение • Руководство На компьютере (операционная система Windows XP/2003/Vista/7/2008), где будет использоваться сканер, необходимо выполнить следующее: • Распаковать дистрибутив драйвера «HSM USB Serial Driver r1.12.zip». • Отключить сканер от компьютера. • Определить разрядность операционной системы (32- или 64-битная).

- От имени администратора с наивысшим уровнем привилегий установить HSM USB Serial Driver из папки, в которую был распакован дистрибутив: • для 32-битной ОС — запустить Install\_x86.bat; • для 64-битной ОС — запустить Install\_x64.bat. • После завершения установки подключить сканер к USB-порту компьютера. • Определить текущий режим работы сканера, для чего запустить блокнот (notepad) и считать любой (неуправляющий) штрих-код. Если считанный штрих-код появился в окне блокнота, значит сканер в режиме USB-HID; чтобы перевести сканер в режим USB-RS, следует последовательно считать следующие управляющие штрих-коды из руководства «MetroSelect Configuration Guide» (00-02544): • Recall Defaults (3999998); • Enable Uni-Directional USB Serial Emulation Mode (3316470); • Load Integrated Low Speed USB OPOS Defaults (3999931). [Activator Windows 7 Скачать Бесплатно](#). • Настроить номер эмулируемого COM-порта. Для этого открыть диспетчер устройств (Мой компьютер -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств), раскрыть ветку «Порты (COM и LPT)», встать на «Honeywell Unidirectional Device», открыть «Свойства», перейти на закладку «Force COM-порт», поднять флажок «Force COM Port Feature Enabled», список «Force COM Port List — PID based» оставить незаполненным, в списке «Force COM Port List — Order of connection based» оставить значения по умолчанию (первый сканер — 4, второй 5, и т.д.), нажать кнопку «ОК». Выбран режим назначения номера порта по порядку подключения; первый (единственный) сканер будет подключен к порту COM4.

Как это сделать, где взять нужный драйвер для США под Windows 7???? АТОЛ: Калинин Ми.. Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver: А я нашёл в другом месте: АТОЛ: Царюков Ро. MS9520/9540 - руководство по программированию сканеров Metrologic (Рус.) Имя файла: ms9540\_metro\_manual.pdf. Размер файла: 635.95 КБ. Последние изменения: 10:59:17. Скачан: 3478. Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver (Release 1.12 / Version 2.1.6.17) x86/x64 - USB драйвера виртуального Com порта для Window ОС сканеров Honeywell. Имя файла:

honeywell\_scanning\_and\_mobility\_hsm\_usb\_serial\_driver\_v1.12.rar. Размер файла: 4.04 МБ. Последние изменения: 10:59:16.

Скачан: 1325. Краткий список моделей: MS9520 Voyager, MS9521 Voyager, MS9540 VoyagerCG, MS9541 VoyagerCG.

Metrologic MS9520 + Win 10x64 + УТ10.3 не работают! Что было сделано: 1. Установил текущий драйвер 1.9 2. Перевел в режим эмуляции COM с помощью штрих кодов из прилагаемой инструкции последовательность действий ниже: 1. Recall Defaults 2. Enter/Exit Configuration Mode 3. Enable Bi-Directional USB Serial Emulation Mode (если сканировать Enable Uni-Directional USB Serial Emulation Mode ПК начинал сходить с ума в итоге вис) 4. Enter/Exit Configuration Mode Автоматом установилось.

Мы пользуемся сейчас этим сканером, но с интерфейсом PS232, а в новой поставке USB интерфейс, есть ли необходимость дополнительной настройки сканера, подойдет драйвер Scanner1C.dll для работы сканера в 1С или что-то еще нужно? Пн мар 19, 2007 5:36 pm Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2005 3:49 pm Сообщения: 5335 Откуда: Shtrih-M. Новые сканера Метролоджик 9520 идут со встроенным конвертером, т.е. Могут работать как эмуляции RS232 так и в KB эмуляции, программирование типа эмуляции на стр. 67-68 документации к сканеру. Для работы в 1С Вам необходима RS232 эмуляция и драйвер эмуляц.

- Запустить инсталлятор MetrOPOS Driver.exe и установить MetrOPOS-драйвер сканера v2.2.1.4 или выше для всех (важно) пользователей компьютера. По завершении установки появится программная группа MetrOPOS™. Если на компьютере установлена предшествующая версия MetrOPOS, необходимо сначала деинсталлировать ее и только потом установить новую. • Установить OPOS\_CCOs\_1.14.001 • Запустить regedit и импортировать файлы, если у вас WIN64. • Запустить OposTest и отсканировать любой (неуправляющий) штрих-код.

[Инструкция Подключения Датчик Движения Sheriff Pit Ams-002](#), [Скачать Бесплатно Видеоредактор На Русском Для Windows 10](#), [Шрифт Кассового Чека Почты России](#), [Find My Iphone Скачать Бесплатно На Компьютер](#)