

# Usb-ключ Катран Драйвер

Наверное, каждому 1с-нику приходилось сталкиваться с ключами защиты КАТРАН!!!!!!! Как кто-то писал, это глючность, доведенная до совершенства. Соглашусь, с катранами тяжелее, чем с hasp. Но не буду томить. Была мне поставлена задача, перенести ключи защиты KATRAN с сервака (под управлением Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 64-разрядная ОС) на другой, с такой же ОС, только английская версия. Разумеется нужно перенести базу на новый сервак и перенастроить клиентские компы. Предыдущий админ уже не помнил как он устанавливал все это добро.

Пришлось самому думать. После долгих, нет, оооочень долгих поисков по инету я раздобыл по крупницам необходимое драйвера, модули защиты и прочее. Все действия проводил на ОС Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 и на Windows 7 Корпоративная. И так начинаем. В архиве есть 4 папки (рис).

1): 1) CopyToBIN. 2) NKey1.1.0.5-Local (1). 3) NKey1.1.0.7-Server (2). 4) Usb91.11214-DriversKey. Для начала проведем мероприятия на серваке.

Заходим в папку 'NKey1.1.0.7-Server', запускаете от имени админа файл 'NKeyInst.exe' и устанавливаем модуль обмена данными. Пришлось искать специальный модуль под это операционку. Потом заходите в папку 'Usb91.11214-DriversKey', запускаете от имени админа файл 'UPKeyInst.exe' и устанавливаете драйвера на ключи КАТРАН(чтоб их).

Если все установить и настроить, а потом вытащить ключ защиты 'катран' и воткнуть его в какой-нибудь другой USB порт, система скажет, что знать не знает такого устройства. Устанавливай драйвера по-новой. Если вытащить ключ HASP и вставить в другой USB порт, система сама установит для него драйвера, если они вообще когда-нибудь были установлены в системе. С 'катраном' такой номер не пройдет. Ставь драйвера заново, руками. Глюк № 5: помимо ключа и драйверов, система защиты требует наличия неких dll-лок в папке шаблонов конфигурации (для 'Элит') и в папке с базой (дл. Теперь я знаю это точно. Построена эта система защиты на ключах 'Катран'. Втыкаем ключ в свободный USB порт, система обнаруживает новое устройство, просит драйвера, указываем ей драйвер, она его подхватывает, все замечательно. Ключа USB Protection Key Драйвер. Ву Виталий Аленин on 2017-07-06 In Video. Не устанавливается драйвер ключа Катран СЛК.

Потом подключаете в порты USB сами ключики КАТРАН. После этого вы снова заходите в папку 'NKey1.1.0.7-Server' и создаете ярлык файла LicenceServer.exe, он будет называться типа 'LicenceServer.exe - Ярлык' и кидаете этот ярлык в автозагрузку. Хотя можно и создать правило запуска этого приложения. Запускаете сам файл LicenceServer.exe. Запуститься сервер выдачи лицензий. По умолчанию лицензии прут через 9099 TCP-порт. В настройках фаервола нужно настроить этот порт, открыть по TCP.

Вообще надо убедиться, что открыты нужные порты для hasp ключей, не только для катран. Работы на клиенте 1. Установите 1с 8.1 (у меня платформа 8.1.15.14). Из папки 'CopyToBIN' копируете содержимое в папку 'bin' с установленной 1с-кой (у меня эта папка находится по такому адресу C:\Program Files\1cv81\bin). Находите файл LicenceAddIn.config. Содержимое этого файла ----- [B96A] Host=1c Port=9099 ConnectTimeout=30 RequestTimeout=30 KeepAlivePeriod=60 UseKeyNo=0 KeyNo=0 [Common] LocalServerAutoStart=0 LocalServerPath=LicenceServer. [Скачать Windows Powerpoint Бесплатно](#). exe RecentHosts=localhost,1c ----- Подправите значения в строке 'Host=1c' и в строке 'RecentHosts=localhost,1c'.

[Драйвер Wi-Fi-Ap Solo Software](#), [Скачать Бесплатно Adobe Acrobat Reader Dc](#)